



Chromebook - connect to TAFE NSW Wi-Fi (Spanish)

Chromebook : conéctese a TAFE NSW Wi-Fi


1 Haga clic en la hora en la esquina inferior derecha.



Haga clic en No Network (Sin red).




2 Seleccione **TAFENSW** de la lista.




3 Elija método **EAP a PEAP**.




4 Seleccione la **Autenticación de fase 2 a Automático**.



5 Asegúrese que el **Certificado CA** del servidor este configurado en **Do not check** (No verificar)




6 Escriba su Nombre de **usuario de TAFE NSW y contraseña**



formato de nombre de usuario - ejemplo
nombre.apellido@studytafensw.edu.au (estudiantes)
nombre.apellido@tafensw.edu.au (personal)

7 Marque la casilla **Guardar identidad y contraseña**.

Luego haga clic en **Conectar**.



8 Ahora debería estar Conectado al Red Wi-Fi TAFENSW .

Para probar que esto haya funcionado

- Abra un navegador por ejemplo: Chrome
- Busque cualquier palabra

Los resultados de la búsqueda deberían cargarse y mostrarse correctamente

Chromebook : más ayuda

Si ha seguido nuestras instrucciones pero aún no puede conectarse al Wi-Fi, intente uno o más de esto:

Cambie la Proxy a Manual

Si el dispositivo dice que está conectado pero no hay Internet, debe configurar la proxy.

- haga clic en la **hora** para abrir la configuración de Wi-Fi
- seleccionar **TAFENSW**
- haga clic en la opción **Proxy**
- cambie el tipo de conexión a **Configuración Manual** y tipo:

Proxy HTTP **proxy.tafensw.edu.au**

Puerto **8080**

Proxy HTTP seguro **proxy.tafensw.edu.au**

Puerto **8080**

- haga clic en **Close** (cerrar) .

Cambiar el método EAP

Si el dispositivo no se conecta en absoluto, configure la proxy a manual como se indicó anteriormente, luego cambie el método EAP.

- Haga clic en la **hora** ubicada en la esquina inferior derecha, haga clic en **Sin red** y seleccione **TAFENSW**
- haga clic en **Sin red** y seleccione **TAFENSW** de la lista de redes disponibles
- cambie el **método EAP** (de PEAP) a **LEAP**
- haga clic en **Conectar**.

Olvídate de la red (Forget the network)

Esto le puede ayudar si la conexión Wi-Fi sigue sin funcionar después de seguir las instrucciones para su dispositivo o para cuando haya cambiado su contraseña.

- Haga clic en la **hora** ubicada en la esquina inferior derecha
- haga clic en **Configuración**
- en la sección **Red**, seleccione **Wi-Fi**
- haga clic en Redes conocidas
- haga clic en **TAFENSW** en la lista
- seleccione **Forget** (olvidar).

Sugerencia Práctica

¿ Está utilizando el formato correcto para el nombre de **usuario de TAFE NSW**? No se olvide, si le dieron un número después de su apellido, recuerde agregarlo.

Por ejemplo:

- nombre.apellido2@studytafensw.edu.au (estudiantes)
- nombre.apellido@tafensw.edu.au (staff)

¿Sigue sin funcionar?

- El personal de la biblioteca puede ayudarlo a seguir las instrucciones
- Pruebe nuestro soporte y preguntas (FAQs)

tafensw.libguides.com/wifisupport