Chromebook - *connect to TAFE NSW Wi-Fi (Malayalam)*
Chromebook - *TAFE NSW വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യുക*

1 താഴെ വലത് മൂലയിൽ **സമയത്തിൽ** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

തുടർന്ന് **നെറ്റ് വർക്ക് ഇലല്** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.



2 ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് **TAFENSW** തിരഞ്ഞെടുക്കുക .



3 **EAP രീതി PEAP-** ലേക്ക് സജ്ജമാക്കുക.



4 **രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രാമാണീകരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി** സജ്ജമാക്കുക.



5 **പരിശോധിക്കരുത്** എന്ന് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഉറപ്പാക്കുക .



6 **നിങ്ങളുടെ TAFE NSW ഉപയോക്തൃനാമം**

പാസ് വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.



ഉപയോക്തൃനാമ ഫോർമാറ്റ് - ഉദാഹരണം

firstname.lastname3@studytafensw.edu.au (വിദ്യാർത്ഥികൾ) ,
firstname.lastname@tafensw.edu.au (ജീവനക്കാർ)

7 ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക- **ഐഡന്റിറ്റിയും പാസ് വേഡും സംരക്ഷിക്കുക.**

തുടർന്ന് **കണക്ട്** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.



8 **TAFENSW Wi-Fi** നെറ്റ് വർക്ക് എന്നതുമായി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം.

ഇത് പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ

- Chrome പോലെയുള്ള ഒരു ബ്രൗസർ തുറക്കുക
- ഏതെങ്കിലും വാക്ക് തിരയുക

തിരച്ചിലിന്റെ ഫലങ്ങൾ ലോഡുചെയ്യുകയും ശരിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വേണം.

Chromebook - കൂടുതൽ സഹായം

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വൈഫൈയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇവയിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ വഴികൾ ശ്രമിക്കുക:

മാനുവൽ പ്രോക്സിയിലേക്ക് മാറ്റുക

ഉപകരണം കണക്റ്റുചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രോക്സി സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

- നിങ്ങളുടെ Wi-Fi ക്രമീകരണം തുറക്കാൻ **സമയത്തിൽ** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- **TAFENSW** തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- **പ്രോക്സി ഓപ്ഷനിൽ** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- **കണക്ഷൻ തരം** മാറ്റുക

മാനുവൽ കോൺഫിഗറേഷനും തരവും:

HTTP Proxy	**proxy.tafensw.edu.au**
Port	**8080**
Secure HTTP	**Proxy proxy.tafensw.edu.au**
Port	**8080**

- **അടയ്ക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .**

EAP രീതി മാറ്റുക

ഉപകരണം കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മുകളിലുള്ളതുപോലെ പ്രോക്സി മാനുവലായി സജ്ജമാക്കുക, തുടർന്ന് EAP രീതി മാറ്റുക.

- താഴെ വലത് കോണിലുള്ള **സമയം** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- **നെറ്റ് വർക്ക് ഇല്ല** എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലഭ്യമായ നെറ്റ് വർക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് **TAFENSW** തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- EAP രീതി മാറ്റുക (PEAP-ൽ നിന്ന്) LEAP- ലേക് മാറ്റുക
- **ബന്ധിപ്പിക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .**

നെറ്റ് വർക്ക് മറക്കുക

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചതിന് ശേഷവും Wi-Fi കണക്ഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാസ്‌വേഡ് മാറ്റിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സഹായിച്ചേക്കാം.

- താഴെ വലതുവശത്തുള്ള **സമയം** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- **ക്രമീകരണങ്ങൾ** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- **അറിയപ്പെടുന്ന നെറ്റ് വർക്കുകൾ** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- **നെറ്റ് വർക്ക്** വിഭാഗത്തിൽ , **Wi-Fi** തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- പട്ടികയിലെ **TAFENSW** ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- **മറക്കുക** തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

ഹാൻഡി സൂചന

TAFE NSW ഉപയോക്തൃനാമത്തിനായി നിങ്ങൾ ശരിയായ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ? കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ അവസാന നാമത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു **നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ചേർക്കാൻ ഓർമ്മിക്കുക.**

ഉദാഹരണത്തിന്:

- firstname.lastname2@studytafensw.edu.au (വിദ്യാർത്ഥികൾ)
- firstname.lastname@tafensw.edu.au (സ്റ്റാഫ്)

ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ?

- നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ലൈബ്രറി ജീവനക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.
- **tafensw.libguides.com/wifisupport** എന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ പിന്തുണയും പതിവുചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷിക്കുക.

** This document was translated from the Poster and handout Chromebook V3 (NS April 2021 version 3) at tafensw.libguides.com/wifisupport/chromebook*