



Chromebook - connect to TAFE NSW Wi-Fi (Portuguese)

Chromebook - conecte-se ao Wi-Fi TAFE NSW


1 Clique no **horário** no canto inferior direito.




Em seguida, clique em **Sem rede**.




2 Selecione **TAFENSW** na lista.




3 Definir método **EAP** ao **PEAP**.




4 Coloque o **Autenticação da Fase2** para **Automático**.



5 Certifique-se de que **Certificado CA do servidor** está definido como **Não verificar**.



6 Digite seu **nome de usuário TAFE NSW** e **senha**.




formato de nome de usuário -

exemplo: firstname.lastname3@studytafensw.edu.au (alunos)

nome.sobrenome@tafensw.edu.au (funcionários)

7 Marque a caixa **Salvar identidade e senha**.

Em seguida, clique em **Conectar**.



8 Você deve estar agora conectado ao Rede Wi-Fi **TAFENSW**.

Para testar se isso funcionou

- Abra um navegador como o Chrome
- Pesquise qualquer palavra

Os resultados da pesquisa deve carregar e exibir

corretamente

Chromebook - mais ajuda

Se você seguiu nossas instruções, mas ainda não consegue se conectar ao Wi-Fi, tente um ou mais destes:

Alterar para proxy manual

Se o dispositivo diz que está conectado, mas não há internet, você precisa definir o proxy.

- Clique na **hora** para abrir suas configurações de Wi-Fi
- selecione **TAFENSW**
- clique na opção **Proxy**
- mude o tipo de conexão para

Configuração manual e tipo:

Proxy HTTP Porta **proxy.tafensw.edu.au 8080**

Proxy HTTP **proxy.tafensw.edu.au 8080**
seguro Porta

• clique em **Fechar**.

Alterar o método EAP

Se o dispositivo não se conectar, defina o proxy como manual como acima e altere o método EAP.

- Clique na **hora** no canto inferior direito e clique em **Sem rede** e selecione **TAFENSW** na lista de redes disponíveis
- clique em **Sem rede** e selecione **TAFENSW** da lista de redes disponíveis
- **alterar o método EAP (de PEAP)**
- clique em **Conectar**.

Esqueça a rede

Isso pode ajudar se a conexão Wi-Fi ainda não estiver funcionando após seguir as instruções do seu dispositivo ou quando você alterar sua senha.

- Clique na **hora** no canto inferior direito
- clique em **Configurações**
- na seção **Rede**, selecione **Wi-Fi**
- clique em **Redes Conhecidas**
- clique em **TAFENSW** na lista
- selecione **Esquecer**.

Dica prática

Você está usando o formato correto para o **nome de usuário TAFE NSW**? Além disso, se você recebeu um número após seu sobrenome, lembre-se de adicioná-lo.

Por exemplo:

- firstname.lastname2@studytafensw.edu.au (alunos)
- nome.sobrenome@tafensw.edu.au (pessoal)

Ainda não funciona?

- A equipa da biblioteca pode ajudá-lo a seguir as instruções
- Experimente nosso *suporte e perguntas frequentes* em:

tafensw.libguides.com/wifisupport