
Windows 10 - connect to TAFE NSW Wi-Fi - (Portuguese)

Windows 10 - conecte-se ao Wi-Fi TAFENSW





Windows10-maisajuda

Se você seguiu a s nossas instruções, mas ainda não consegue conectar ao Wi-Fi, tente um ou mais destes:

Esqueça a Rede

Necessário quando você deseja começar do zero ou quando alterou sua senha

Windows 10

- · No menu Iniciar,
- clique no ícone para abrir o aplicativo
 Configurações
- clique em Rede e Internet e, em seguida ,
 clique em Wi-Fi no menu à esquerda
- à direita, clique em Gerenciar redes conhecidas
- clique na rede TAFENSW e, em seguida,
 clique no botão Esquecer. Agora tente
 voltar à rede do zero. Windows 8
- Veja as instruções em
 tafensw.libguides.com/wifisupport/

Alterar para proxy manual

Se o botao não conectar, ou disser que está conectado ao Wi-Fi, mas não há internet, você precisa definir o proxy.

Siga do passo 1 ao passo 3 nas instruções principais para chegar na **Proxy** desative *as*

configurações de detecção automatica

em Configuração manual de proxy, ative *Usar* **um servidor proxy** digite o endereço e a

Configuração

proxy.tafensw.edu.au 8080

clique em salvar.

Se estiver usando o Firefox como seu navegador

No seu dispositivo Windows, se estiver usando o Firefox, você precisará configurar o proxy no navegador.

Pesquise sua versão do Firefox na Internet para encontrar instruções específicas para definir as configurações do seu navegador.

Ou estas instruções podem funcionar para algumas versões do Firefox:

- 1. Selecione a guia Firefox ou o ícone
- 2. Opções
- 3. Avançado
- 4. Conexão Configurações
- 5. Marque **Detectar configurações** automaticamente para esta rede.

Dica prática

Formato de nome de usuário - se o símbolo Wi-Fi para a rede Wi-Fi TAFE NSW não aparece ao usar a versão curta de *firstname.lastname2*, tente adicionar a extensão:

@studytafensw.edu.au para estudantes@tafensw.edu.au para funcionários

Ainda não funciona?

A equipa de biblioteca pode ajudá-lo a seguir as intrucoes.

• Experimente onosso suporte e perguntas

frequentes em tafensw.libguides.com/wifisupport

^{*}This document was translated from the <u>Poster and handout Windows 10 V3.1 (NS Feb 2021 version 3.1) at</u> tafensw.libguides.com/wifisupport/windows