



Chromebook - connect to TAFE NSW Wi-Fi - (Pilipino)

Chromebook - kumonekta sa TAFE NSW Wi-Fi


1 Mag-click sa **oras** sa kanang sulok sa ibaba.




Pagkatapos ay i-click ang **Walang network**.




2 Piliin ang **TAFENSW** mula sa listahan.




3 Itakda ang **Paraan ng EAP** sa **PEAP**.




4 Itakda ang **Phase 2 Authentication** sa **Awtomatiko**.




5 Siguraduhin na ang **Sertipiko ng CA server** ay nakatakda sa **Huwag suriin**.



6 I-type ang iyong **TAFE NSW username** at **password**.



7 Lagyan ng tsek ang kahon **I-save ang pagkakakilanlan at password**. Pagkatapos ay i-click ang **Connect**.



8 Dapat ngayon konektado kana sa **TAFENSW** Wi-Fi network.

Upang subukan kong ito ay nagtatrabaho

- Magbukas ng browser tulad ng Chrome
- Maghanap ng anumang salita

Ang mga resulta ng paghahanap dapat mag-load at ipakita nang tama

format ng username - *halimbawa*

firstname.lastname3@studytafensw.edu.au (mga mag-aaral)

firstname.apelyido@tafensw.edu.au (mga tauhan)

Chromebook - higit pang tulong

Kung sinunod mo ang mga instruksyon ngunit hindi ka pa rin makakonekta sa Wi-Fi, subukan ang isa o higit pa sa mga ito:

Baguhin sa Manu-manong Proxy

Kung sinabi ng device na nakakonekta ito ngunit walang internet, kailangan mong itakda ang proxy.

- Mag-click sa **oras** para buksan ang iyong Wi-Fi settings
- piliin ang **TAFENSW**
- mag-click sa opsyong **Proxy**
- baguhin ang uri ng koneksyon sa Manu-manong Configuration at uri:

HTTP Proxy **proxy.tafensw.edu.au**

Port **8080**

Secure na HTTP Proxy **proxy.tafensw.edu.au**

Port **8080**

- i-click ang **Isara**.

Baguhin ang paraan ng EAP

Kung hindi talaga kumonekta ang device, itakda ang proxy sa manual tulad ng nasa itaas, pagkatapos ay baguhin ang EAP method.

- I-click ang **oras** sa kanang sulok sa ibaba i-click ang Walang Network at piliin ang TAFENSW mula sa listahan ng mga available na network
- i-click ang **Walang Network** at piliin

TAFENSW mula sa listahan ng mga available na network

- baguhin ang **paraan ng EAP** (mula sa PEAP) sa **LEAP**
- i-click ang **Connect**.

Kalimutan ang network

Maaaring makatulong ito kung hindi pa rin gumagana ang koneksyon ng Wi-Fi pagkatapos sundin ang mga instruksyon para sa iyong device, o kapag binago mo ang iyong password.

- I-click ang **oras** sa kanang sulok sa ibaba
- i-click ang Settings
- sa seksyong **Network**, piliin ang **Wi-Fi**
- i-click ang Mga **Kilalang Network** mag-click sa **TAFENSW** sa listahan
- piliin ang **Kalimutan**.

Magagamit na Pahiwatig

Ginagamit mo ba ang tamang format para sa **TAFE NSW username**? Gayundin, kung binigyan ka ng isang numero pagkatapos ng iyong apelyido, tandaan na idagdag ito.

Halimbawa:

- firstname.apelyido2@studytafensw.edu.au (mga mag-aaral)
- firstname.apelyido@tafensw.edu.au (staff)

Hindi pa rin gumagana?

- Maaaring matulungan ka ng mga tauhan ng aklatan na sundin ang mga tagubilin
- Subukan ang aming *Suporta at Mga FAQ* sa **tafensw.libguides.com/wifisupport**