



Chromebook - connect to TAFE NSW Wi-Fi (Russian)

Chromebook — подключитесь к Wi-Fi TAFE NSW


1 Нажмите на время в правый нижний угол.




Затем нажмите **Нет сети.**




2 Выберите TAFENSW из списка.




3 Установить метод EAP:
PEAP




4 Установить Фаза 2 аутентификации : **Автомат**



5 Убедитесь, что CA Сертификат сервера установлен на **Не проверять.**



6 Введите свой TAFE NSW Имя пользователя и пароль.




формат имени пользователя - (пример)

имя.фамилия3@studytafensw.edu.au (студенты)

имя.фамилия@tafensw.edu.au (персонал)

7 Поставьте галочку Сохраните личность и пароль.
Затем нажмите Подключить.



8 Теперь вы должны быть подключены к Сети Wi-Fi TAFENSW .

Чтобы проверить Что это сработало

- Откройте браузер, например Chrome.
- Введите в Поиск любое слово

Результаты поиска должно загружаться и отображаться правильно

Chromebook – дополнительная помощь

Если вы выполнили наши инструкции, но по-прежнему не можете подключиться к Wi-Fi, попробуйте одно или несколько из следующих действий:

Перейти на ручной прокси

Если устройство говорит, что подключено, но интернета нет, необходимо установить прокси.

- Нажмите на время, чтобы открыть настройки Wi-Fi.
- выберите **TAFENSW**
- нажмите на **(Proxy)** опцию прокси
- изменить тип соединения на

Ручная настройка и тип:

proxy.tafensw.edu.au 8080

proxy.tafensw.edu.au

8080

- нажмите Закреть.

Изменить метод EAP

Если устройство вообще не подключается, установите для прокси-сервера ручной режим, как указано выше, а затем измените метод EAP.

- Щелкните время в правом нижнем углу, щелкните Нет сети. и выберите TAFENSW из списка доступных сетей
- нажмите Нет сети и выберите TAFENSW из списка доступных сетей
- изменить метод EAP (с PEAP) на LEAP
- нажмите Подключиться.

Забудьте о сети

Это может помочь, если соединение Wi-Fi по-прежнему не работает после выполнения инструкций для вашего устройства или после смены пароля.

- Нажмите на время в правом нижнем углу
- нажмите Настройки
- в разделе Сеть выберите Wi-Fi
- щелкните Известные сети
- нажмите TAFENSW в списке
- выберите Забыть.

Полезный совет

Используете ли вы правильный формат имени пользователя TAFE NSW? Кроме того, если вам дали номер после вашей фамилии, не забудьте добавить его. Например:

- имя.фамилия2@studytafensw.edu.au
(студенты)
- имя.фамилия@tafensw.edu.au
(сотрудники)

Все еще не работает?

- Сотрудники библиотеки могут помочь вам следовать инструкциям.
- Попробуйте нашу поддержку и ответы на часто задаваемые вопросы по адресу

tafensw.libguides.com/wifisupport