



Chromebook - connect to TAFE NSW Wi-Fi (Chinese)

Chromebook - 连接到 TAFE NSW Wi-Fi


1 在右下角单击其中的时间



然后单击“无网络”。




2 从列表中选择TAFENSW。




3 设置EAP方式为PEAP。




4 设置第 2 阶段身份验证为自动



5 确保服务器CA证书设置为不检查。




6 输入你的TAFE NSW 用户名和密码。



用户名格式 - 例如
名字.姓氏3@studytafensw.edu.au (学生)
名字.姓氏@tafensw.edu.au (职员)

7 在方框里打勾保存身份和密码。
然后单击“连接”。



8 你现在应该是连接到
TAFENSW Wi-Fi 网络。

测试一下这是否有效

- 打开 Chrome 等浏览器
- 搜索任何单词

搜索结果
应该正确加载和显示

Chromebook - 更多帮助

如果您已按照我们的说明操作,但仍然无法连接到 Wi-Fi,请尝试以下一项或多项操作:

更改为手动代理

如果设备显示已连接但没有互联网,则需要设置代理服务器。

- 单击时间以打开 Wi-Fi 设置

- 选择TAFENSW

- 单击代理选项

- 将连接类型更改为

手动配置和类型:

HTTP代理服务器	proxy.tafensw.edu.au
端口	8080

安全 HTTP 代理	proxy.tafensw.edu.au
端口	8080

- 单击“关闭”。

更改EAP方法

如果设备根本无法连接,请如上所述将代理设置为手动,然后更改EAP方式。

- 单击右下角的时间,单击“无网络”

并从可用网络列表中选择TAFENSW

- 单击“无网络”并选择

可用网络列表中的TAFENSW

- 更改EAP 方法 (从PEAP) 到 LEAP

- 单击“连接”。

忘记网络

如果按照说明操作或更改密码后, Wi-Fi 连接仍然无法工作, 以下操作可能会有帮助:

- 单击右下角的时间

- 单击“设置”

- 在网络部分中,选择Wi-Fi

- 单击已知网络

- 单击列表中的TAFENSW

- 选择忘记。

提示

请检查您使用的TAFE NSW 用户名格式是否正确?另外,如果您的姓氏后面有一个号码,请记住将其添加进去。

例如:

- 名字.姓氏2@studytafensw.edu.au (学生)

- 名字.姓氏@tafensw.edu.au (工作人员)

如果还是行不通?

- 图书馆工作人员也许能够帮助您遵循说明

- 请访问 tafensw.libguides.com/wifisupport

查看我们的支持和常见问题解答会有帮助