


# Windows 10 - How to connect to TAFE NSW Wi-Fi (Spanish)

## Windows 10 - conéctese a TAFE NSW Wi-Fi


**1** Haga clic en el icono **Conexión de red** ubicado en la esquina derecha



**2** Haga clic en **Configuración de Internet**.



**3** Haga clic en **Proxy** y verifique que **Detectar configuraciones automáticamente** esté activado



Cerrar la ventana.

**4** Haga clic en el icono **Conexión de red** ubicado en la esquina inferior a la derecha




**5** Haga clic en **TAFENSW**




**6** Escriba su **nombre de usuario de TAFE NSW** y contraseña


Formatee su nombre de usuario nombre.apellido (ejemplo john.smith3)



**7** Haga clic en **Aceptar**



**8** Haga clic en **Conectar** en el mensaje **Aviso de alerta de seguridad**



**9** Si se le solicita, haga clic en **Continuar conectando**

**10** Ahora debería estar **Conectado al Red Wi-Fi TAFENSW**

**11** Para comprobar que todo haya funcionado

abra su buscador (Google/Bing)

o navegador (Cromo/Firefox/Edge/Explorador de Internet/)

y escriba una palabra para buscar en la red.

Los resultados de la búsqueda deberían aparecer correctamente.

# Windows 10 : más ayuda

Si ha seguido nuestras instrucciones pero aún no puede conectarse al Wi-Fi, intente uno o más de estos:

## Olvídate de la Red

Opción necesaria para cuando desea comenzar de nuevo desde cero o cuando ha cambiado su contraseña

## Ventanas 10

- En el menú **Inicio**, haga clic en el icono de la rueda dentada para abrir la aplicación Configuración
- haga clic en **Red e Internet**, luego haga clic en **Wi-Fi** en el menú de la izquierda
- a la derecha, haga clic en **Administrar redes conocidas**
- haga clic en la **red TAFENSW** y luego haga

clic en el botón **Olvidar**.

Ahora intente volver a unirse a la red desde cero.

## Ventanas 8

- Consulte las instrucciones en [tafensw.libguides.com/wifisupport/window](http://tafensw.libguides.com/wifisupport/window)

## Cambiar a proxy manual

Si el dispositivo no se conecta o dice que está conectado a Wi-Fi pero no hay Internet, debe configurar el proxy.

- Siga del paso 1 al paso 3 las instrucciones principales para llegar a la pestaña **Proxy**
- desactivar **Detectar configuraciones automáticamente**
- en Configuración manual de proxy, active **Usar un servidor proxy**
- escriba la dirección y el puerto **proxy.tafensw.edu.au 8080**
- haga clic en **guardar**.

## Si usa Firefox como su navegador

Si usa Firefox en su dispositivo de Windows, deberá configurar el proxy en el navegador.

Busque su versión de Firefox en Internet para encontrar instrucciones específicas para configurar los ajustes de su navegador.

Estas instrucciones pueden funcionar para algunas versiones de Firefox:

1. Seleccione la **pestaña de Firefox** o el **icono de herramienta**.
2. **Opciones**
3. **Avanzado**
4. **Conexión - Configuración**
5. Marque  **Detectar automáticamente la configuración** de esta red.

## Sugerencia práctica

Formato de nombre de usuario : si el símbolo de Wi-Fi para la red Wi-Fi de TAFE NSW no aparece cuando usa la versión corta de `firstname.lastname2`, intente agregar la extensión:  
`@studytafensw.edu.au` para estudiantes  
`@tafensw.edu.au` para el personal

## ¿Sigue sin funcionar?

- El personal de la biblioteca puede ayudarle a seguir las instrucciones
- Pruebe nuestro soporte y preguntas frecuentes en [tafensw.libguides.com/wifisupport](http://tafensw.libguides.com/wifisupport)